


AADCSA 20, Avenue Meunier 03000 MOULINS	PROTOCOLE Toilette sur porteur d'une sonde urinaire avec vidange du sac collecteur SSIAD
--	---

Version du document	Nature de la modification	Date
1	Création	18 février 2014

	REDACTION	APPROBATION	APPROBATION
Nom	Claude METENIER	Adeline CHABRAT	Dominique BERNIER
Fonction	Responsable Qualité	Infirmière coordinatrice départementale	Délégué
Visa			

1 - OBJET

Le présent protocole a pour objet de définir comment les aides-soignants doivent effectuer une toilette sur porteur d'une sonde urinaire avec vidange du sac collecteur en respectant les précautions standards.

La toilette sur porteur d'une sonde urinaire a pour but d'assurer une propreté corporelle, de maintenir une peau saine et de limiter les risques d'infection urinaire.

2 - RESPONSABILITES

Les infirmiers coordinateurs sont responsables de l'application de ce protocole par les aides-soignants.

3 - DESTINATAIRES

Tout le personnel d'intervention du SSIAD.

4 – MODALITES DE REALISATION

- a) – Principes
 - prévenir le patient du soin
 - respecter la pudeur et l'intimité de la personne
 - veiller à assurer la sécurité du patient

- ne pas interrompre la toilette sans motif grave

➤ b) - Préparation du matériel

Linge	Produits	Matériel	Précautions standard
1 gant de toilette 1 serviette 1 serviette pour l'aide soignant Linge de lit et protection	Savon neutre ou adapté au soin Savon liquide pour le personne Antiseptique selon prescription du médecin	Cuvette Sac poubelle Compresses stériles Papier toilette ou essuie tout Sac collecteur d'urine Bocal ou cuvette pour recueillir les urines Corbeille ou sac à linge sale Poubelle pour évacuer les déchets (protection souillée, coton, etc...)	Lavage et désinfection des mains avant et après la toilette Port de gants à usage unique Gants de toilette à usage unique Prévenir le patient avant le soin

5 – TECHNIQUES DE TOILETTE

✓ Avant la toilette

- Se laver les mains
- Mettre les gants à usage unique
- Vérifier l'intégrité de la peau et observer l'aspect extérieur de la sonde au niveau du méat urinaire. Noter éventuellement la présence d'écoulement, de croûte, d'irritation, de lésion ou d'oedème.

➤ Technique chez la femme

- Si besoin, fixer la sonde à l'aide d'un morceau de sparadrap hypoallergénique sur la cuisse en changeant les points de fixation à chaque toilette pour éviter le risque de lésion
- Nettoyer le méat urinaire à l'eau et au savon en utilisant au mieux des compresses stériles, au moins un gant de toilette propre en allant d'avant en arrière
- Nettoyer la sonde à l'eau et au savon en procédant du méat urinaire vers l'extérieur de la sonde. Eviter de tirer sur la sonde pendant le soin pour ne pas lésier l'urètre

AADCSA 20, Avenue Meunier 03000 MOULINS	PROTOCOLE Toilette sur porteur d'une sonde urinaire avec vidange du sac collecteur SSIAD
--	---

- Sécher avec une serviette propre
- Vérifier la bonne fixation du sac collecteur d'urine
- Réinstaller confortablement le patient
- Se laver les mains
- Noter sur le diagramme de soins
- Signaler tout problème à l'infirmier coordinateur.

➤ **Technique chez l'homme**

- Si besoin, fixer la sonde à l'aide d'un morceau de sparadrap hypoallergénique sur l'abdomen en changeant les points de fixation à chaque toilette pour éviter le risque de lésion. La verge doit être placée en position ventrale afin d'éviter le risque de nécrose de l'urètre
- Décalotter le gland
- Nettoyer le méat urinaire à l'eau et au savon en utilisant au mieux des compresses stériles, au moins un gant de toilette propre
- Recalotter le gland après le lavage afin d'éviter l'apparition d'œdème
- Nettoyer la sonde à l'eau et au savon en procédant du méat urinaire vers l'extérieur de la sonde. Eviter de tirer sur la sonde pendant le soin pour ne pas léser l'urètre
- Sécher avec une serviette propre
- En cas d'écoulement au niveau du méat urinaire chez l'homme, il est possible, après la toilette, d'entourer le méat avec une compresse stérile et de la changer régulièrement pour éviter la macération
- Vérifier la bonne fixation du sac collecteur d'urine
- Réinstaller confortablement le patient
- Se laver les mains
- Noter sur le diagramme de soins
- Signaler tout problème à l'infirmier coordinateur.

6 – VIDANGE DU SAC COLLECTEUR D'URINE

- Se laver les mains
- Noter la quantité d'urine contenue dans la poche, sa couleur et son aspect
- Installer le récipient de recueil près du sac collecteur
- Mettre des gants à usage unique
- Prendre des compresses et les imbiber d'antiseptique
- Prendre une compresse imbibée pour nettoyer le bout du sac collecteur, la jeter
- Prendre une autre compresse pour tenir le bout du sac collecteur et l'ouvrir
- Vider le contenu de la poche dans le récipient de recueil sans toucher les bords
- Refermer le sac collecteur
- Jeter la compresse

 20, Avenue Meunier 03000 MOULINS	PROTOCOLE Toilette sur porteur d'une sonde urinaire avec vidange du sac collecteur SSIAD
---	---

- Raccrocher soigneusement le sac collecteur sur son support (ne jamais le mettre par terre ; le mettre plus bas que la vessie du patient que ce soit au lit ou au fauteuil)
- Veillez à ce que la tubulure ne soit ni coudée ni écrasée par le patient
- Vider le récipient de recueil ou le laisser à l'écart s'il est vidé par l'entourage sauf si un recueil d'urine sur 24 heures est prescrit par le médecin traitant. Dans ce cas conserver les urines dans un endroit frais et isolé (odeurs)
- Retirer les gants et les jeter
- Se laver les mains
- Noter sur le diagramme de soins
- Signaler tout problème à l'infirmier coordinateur.