




<b>AADCSA</b> 20, Avenue Meunier 03000 MOULINS	PROTOCOLE
	Pose d'un étui pénien SSIAD

Version du document	Nature de la modification	Date
1	Création	18 février 2014

	REDACTION	APPROBATION	APPROBATION
Nom	Claude METENIER	Adeline CHABRAT	Dominique BERNIER
Fonction	Responsable Qualité	Infirmière coordinatrice départementale	Délégué
Visa			

## 1 - OBJET

Le présent protocole a pour objet de définir comment les aides-soignants doivent recueillir les urines chez l'homme incontinant et les collecter dans un sac collecteur d'urine en respectant les précautions standards.

## 2 - RESPONSABILITES

Les infirmiers coordinateurs sont responsables de l'application de ce protocole par les aides-soignants.

## 3 - DESTINATAIRES

Tout le personnel d'intervention du SSIAD.

## 4 – MODALITES DE REALISATION

### ➤ a) – Principes

- prévenir le patient du soin
- respecter la pudeur et l'intimité de la personne
- veiller à assurer la sécurité du patient
- ne pas interrompre le soin sans motif grave.

<b>AADCSA</b> 20, Avenue Meunier 03000 MOULINS	PROTOCOLE
	Pose d'un étui pénien SSIAD

➤ b) - Préparation du matériel

Linge	Produits	Matériel	Précautions standard
1 gant de toilette 1 serviette 1 serviette pour l'aide soignant Linge de lit et protection	Savon adapté à la personne Savon liquide pour le personnel	Matériel nécessaire à la toilette génitale Etui pénien adapté Sac collecteur d'urine Sac poubelle Gants à usage unique	Désinfection des mains avant et après la pose de l'étui pénien Port de gants à usage unique

## 5 – TECHNIQUE POUR LA POSE D'UN ETUI PENIEN

- Se laver les mains
- Mettre des gants à usage unique
- Faire la toilette génitale comme indiqué dans le protocole « toilette génito-anale chez l'homme et la femme »
- Enfiler l'étui pénien sur la verge sans décalotter en le faisant dérouler et adhérer à la verge
- Suivant les marques, enrouler si besoin le bande adhésive autour de la verge sans serrer
- Raccorder l'étui pénien au sac collecteur d'urine sans couder la tubulure
- Accrocher le sac collecteur d'urine au lit, au fauteuil ou autour de la jambe toujours plus bas que le niveau de la vessie
- Réinstaller confortablement la personne et en toute sécurité
- Mettre le linge sale dans la corbeille
- Mettre les gants à usage unique dans un sac poubelle
- Se laver les mains
- Noter sur le diagramme soins
- Signaler les éventuels problèmes à l'infirmier coordinateur

## 6 – IMPORTANT

- En cas d'œdème, de plaie, de mycose,... ne pas poser d'étui pénien
- Ne pas raser le patient car ceci est source d'infection mais couper les poils si besoin
- Ne pas arracher l'étui pénien mais le dérouler en douceur
- Changer l'étui pénien tous les jours après la toilette
- Vérifier le modèle avant de le poser et veiller à ce qu'il soit adapté (modèle court ou long, plus ou moins large)
- Eviter de mettre du sparadrap pour maintenir l'étui pénien en place
- Agir avec tact et expliquer les actions
- Veillez à ce que la tubulure ne soit ni coudée, ni écrasée par le patient
- Ne jamais mettre le sac collecteur d'urine par terre

<b>AADCSA</b> 20, Avenue Meunier 03000 MOULINS	PROTOCOLE
	Pose d'un étui pénien SSIAD

- Changer le sac collecteur d'urine 2 fois par semaine minimum, en fonction de l'avis du médecin et selon le système utilisé
- Chez certains patients (religion, interventions chirurgicales...) le recalottage est impossible.